

InCharge App

Guide for tilkobling av OSO Charge smartstyring
til web via delt internett på mobiltelefon



Innholdsoversikt

A. Informasjon og forberedelser.....	2
B. Fremgangsmåte - iPhone	3
C. Fremgangsmåte - Android.....	4
D. Koble til delt nettverk i OSO InCharge app.....	5



A. Informasjon og forberedelser

Denne guiden viser hvordan man kan teste tilkobling av OSO Charge smartstyring til internett via delt nett på mobiltelefon. OSO Charge smartstyring er designet for å være tilkoblet boligens faste WiFi-nettverk.

For å kunne dele nett fra mobil med OSO Charge smartstyring følges fremgangsmåte som vist på de neste sidene.

Velg fremgangsmåte for iPhone (pkt. B) eller Android (pkt. C) mobiltelefon, og følg instruksjonene som gjelder for din enhet.

Utfør deretter instruksjonene i pkt. D.

OSO InCharge app kan enkelt lastes ned fra AppStore eller Google Play.



B. Fremgangsmåte - iPhone




Åpne appen 'Innstillinger' (1) på telefonen og skru av WiFi (2). Påse at Bluetooth (3) er aktivert (På).

For å finne (eller endre) telefonens nettverksnavn, gå inn på Generelt (4) > Om > Navn. I dette eksemplet er nettverksnavnet 'Hokksund' (5).

Gå inn på valget 'Delt internett' (6), her vises passordet (7) som må benyttes for å koble seg til din telefon med delt internett. Noter nettverksnavn og passord, da denne informasjonen skal benyttes ved tilkobling av Charge-enheten i pkt. D.

Påse at 'Best mulig kompatibilitet' (8) er slått på.

Telefonen er nå innstilt for å koble OSO InCharge app til delt nettverk.




C. Fremgangsmåte - Android

Åpne appen 'Innstillinger' (1) på telefonen, velg 'Tilkoblinger' (2) og skru av WiFi (3).

Velg deretter 'Mobil WiFi-sone og Internettdeling' (4). Skru Mobil WiFi på (5). Sørg for at Bånd er satt på 'Kompatibilitet' (6).

I dette skjermbildet vises også Nettverksnavn (7) og Passord (8). Noter disse, da denne informasjonen skal benyttes ved tilkobling av Charge-enheten.

Telefonen er nå innstilt for å koble OSO InCharge app til delt nettverk.



D. Koble til delt nettverk i OSO InCharge app

Åpne OSO InCharge-appen (1). Trykk på WiFi-symbolet (2). Trykk deretter på Nettverksinnstillinger (3).


Sett nå smartstyringsenheten i tilkoblingsmodus:

- For vegghengt Charge-enhet (4): Hold knappen inne i ca. 2 sekunder, knappen vil blinke hurtig grønt.
- For integrert Charge-enhet (5): Trykk på knappen én gang, knappen vil blinke mørkeblått.

Når knappen blinker:

- Trykk på knappen 'Søk etter enhet' (6). Charge-enheter søkes nå opp i InCharge-appen.
- Trykk på din Charge-enhet (7) slik at sirkelen (8) blir blå.
- Trykk på knappen 'Velg' (9).
- Skriv inn Nettverksnavn (10) og Passord (11) som vist.
- Trykk på knappen 'Lagre' (12).

Charge-enheten forsøker nå å koble seg til internett via delt nett på telefonen. Når knappen på Charge-enheten lyser konstant er enheten koblet til internett.





Markedsledende varmtvannsberedere siden 1932